

Nas OpenMediaVault

Plan présentation soirée Nas OpenMediaVault

[Questionnaire-preparatoire-soiree-info-castellab-sur-linstallation-d-un-nas](#)

[Plan présentation soirée Nas OpenMediaVault](#)

[Plan FreePlane](#)

Présentation



OpenMediaVault est une distribution Linux sous licence libre, basée sur Debian, **destinée aux serveurs de stockage en réseau NAS**, fournissant une interface Web pour sa configuration.

OpenMediaVault supporte de nombreux protocoles : SMB (Samba), SFTP, NFS, rsync, AFP, rapport S.M.A.R.T., l'authentification d'utilisateurs locaux, et RAID Logiciel (dans de nombreuses variantes).

OpenMediaVault est distribuée sous forme [image ISO](#) et sous forme de code source.

[Interets et inconvenients d'un NAS OpenMediaVault \(via ChatGPT IA\) FR](#)

OMV : caractéristiques

Version de Aout/2025

- version : [7.7.17](#)
- nom : Sandworm
- date : Octobre 2025
- basé sur : Debian 12
- commentaire : Le nom de code provient du roman Sandworms of Dune.

Prérequis

[Doc OpenMediaVault EN](#)

Avant d'installer Openmediavault, assurez-vous que votre matériel est pris en charge.

- CPU : Tout processeur compatible x86-64 ou ARM
- RAM : capacité de 1 Gio minimum (4Gio Recommandé)
- Disque dur :
- Lecteur système : min. Capacité de 4 Gio (une clef USB pourrait suffire mais un disque sata 60 go c'est bien)
- Data Drive : 1 disque sata pour les données , je conseil 500 go pour le minimum, mais 2 disques sata ou plus de la même taille c'est mieux

On peut recuperer un pc tour ou portable qui ne sert plus, pour installer le NAS

Installation

SUR PC

[TouchessaccesbiosPC.pdf](#)

[Lecteur dédié](#)

OMV sur Virtualbox

[OMV sur Virtualbox](#)

[Guide installation Openmediavault 7.. EN](#)

Plugins

[Plugins](#)

Variantes d'installation :

- Choisissez votre variante d'installation et suivez les instructions.



Choisissez la variante de lecteur dédié si vous souhaitez installer openmediavault à partir de zéro sur du matériel x86/AMD64. Pour les systèmes SBC basés sur l'architecture ARM32/64, utilisez la variante du système d'exploitation Debian .

- [Lecteur dédié](#) - Méthode conseillée via image ISO. Cela exécute OMV à partir de son propre lecteur.
- [Clé USB](#) - Ceci exécute openmediavault à partir d'une clé USB.
- [Système d'exploitation Debian](#) - Utilisez une installation du système d'exploitation Debian existante pour openmediavault.
- [Système d'exploitation Debian via debootstrap](#) . Utilisez-le en dernier recours au cas où le programme d'installation ne reconnaîtrait pas un composant matériel essentiel spécifique comme un disque dur (NVME) ou une carte réseau nécessitant un noyau supérieur (backport).
- [Carte SD \(Raspberry\)](#) - Ceci exécute openmediavault à partir d'une carte SD.[sur Raspberry](#)

Si vous utilisez **une clé USB, sélectionnez-en une avec un niveau d'usure statique 6** , sans quoi la clé aura une durée de vie très courte. Il est également recommandé d'installer et d'activer le plugin Flash Memory . L'intégralité du disque est utilisée comme disque système et ne peut pas être utilisée pour stocker des données utilisateur.

Première utilisation :

- Si vous avez un écran connecté, une console KVM ou IMPI, l'écran de connexion affichera l'adresse IP actuelle attribuée à l'interface Web. **Ouvrez votre navigateur et saisissez cette adresse IP.**
- Les informations de connexion par défaut à l'interface Web sont *admin:openmediavault*,
- le mot de passe root est celui que vous avez configuré lors de l'installation.
- Pour les images ARM, le mot de passe root est le même que le mot de passe administrateur.




Openmediavault activera root par défaut l'accès SSH pour que l'utilisateur puisse accéder à un système en mode terminal en cas de panne d'installation ou d'autres situations de maintenance. Vous devez désactiver ce comportement dans la page pour des raisons de sécurité après l'installation. Services | SSH

Pour continuer à root y accéder, vous devez créer un utilisateur non privilégié et l'ajouter aux groupes _sshet sudo. Après cela, vous pouvez vous connecter en SSH au système avec cet utilisateur non privilégié et exécuter . sudo su




ATTENTION : parametrer une @IP statique pour joindre votre NAS

Ecran de connexion



Login : admin

Mot de passe implicite à changer immédiatement après la première connexion :
openmediavault



Dans "Preférence utilisateur"


- 1- Changer la Langue = Français
- 2- Changer le mot de passe = de 10 à 15 caractères (chiffres, lettres Majuscule et minuscule et caractères autres !*\$ etc ...)
- 3- Parametrer le tableau de bord

Mots de passe


[Gerer vos mots de passe](#)

Configurer le tableau de bord


Last update: 2025/10/23 start:raspberry:nas:openmediavault https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1761208548 10:35



Configuration



Visualisation du tableau de bord



Verifier les mises à jours du système

Informations système

Nom de l'hôte	Version
castellab.home	7.1.1-1 (Sandworm)
Processeur	Noyau
AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4050e	Linux 6.1.0-21-amd64
Horloge système	Fonctionnement
ven. 07 juin 2024 16:10:51	6 heures



Horloge système
ven. 07 juin 2024 16:10:48



Mise à jour disponible
Non



Fonctionnement
6 heures

Si l'information "Mise à jour disponible" est à **OUI**

Cliquer sur le Fleche ↓ et faire les mise à jour (durée plus ou moins longue suivant les mises à jours et le systeme)

Gestion des disques

Normalement vous devez avoir un disque systeme , ou se trouve l'installation de Debian et d'OpenmediaVault. si vous ne les avez pas installé dans votre ordinateur , il faut arreter

OpenmediaVault et les brancher dans les ports Sata disponibles. On considere que l'on va brancher 2 disques de données :

Exemple sur une installation virtuel :

le systeme est sur :

/dev/sda VBOX HARDDISK VBd49a6a6a-7a449a04 ATA **8.00 GiB**

Les données seront sur :

/dev/sdb VBOX HARDDISK VB978a0063-f02139ce ATA **33.34 GiB**

/dev/sdc VBOX HARDDISK VB66bb4f7c-663cc339 ATA **33.34 GiB**

Exemple sur un PC fixe:

le systeme est sur :

/dev/sdc FUJITSU MHT2060BH NR30T5927KLK ATA **55.89 GiB**

Les données seront sur :

/dev/sda Hitachi HTS545050A7E380 TE85313Q3RHSJR ATA **465.76 GiB**

/dev/sdb WDC WD5000AAKX-00ERMA0 WD-WCC2EN032512 ATA **465.76 GiB**

/dev/sdd SAMSUNG HM641JI S26XJ9BBA05051 ATA **596.17 GiB**

Nous avons 3 disques de données sur le PC Fixe : sda, sdb et sdd , nous pourrons nous servir de sdd pour la sauvegarde ...

Nettoyage et formatage des disques de données

je vous conseil vivement de faire un “nettoyage” des disques de données , “rapide” si c'est un disque neuf , “sécurisé” si c'est un disque de recuperation

selectionner le disque (fond jaune) , et cliquer sur l'icone “Gomme”



Le temps de“Nettoyage sécurisé” peut prendre beaucoup de temps environ de 4h à 8h pour un disque de 500go

```
Nettoyage du périphérique

Creating new GPT entries in memory.
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
1+0 records in
1+0 records out
4194304 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.00094792 s, 1.4 GB/s
8192+0 records in
8192+0 records out
4194304 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.122243 s, 34.3 MB/s

END OF LINE
```

Fermer Stop

Creation "Si besoin" d'un systeme RAID sur les disques des données

Installation d'un montage en RAID



On peut aussi creer une sauvegarde automatique sur un disque interne ou un autre serveur de fichiers reseau pour palier une eventuelle panne ...

Formater et monter un disque

-1- Formater

Si le disque n'est pas deja formaté , il faut passer par cette etape

appuyer sur l'icone +




Type : **EXT4**

Peripherique : **VBOX HARDDISK [/dev/sdb, 33.34 GiB]** (pour exemple le votre sera different bien sur ...)

Last update: 2025/10/23 10:35
start:raspberry:nas:openmediavault https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1761208548


et le bouton "Enregistrer"



ensuite le bouton



-2- Pour monter le disque (permettre de le voir pour l'utiliser)



systeme de fichiers


/dev/sdb1 [EXT4, 33.34 GiB]

et le bouton "Enregistrer"



On obtient :

il faut appuyer sur le bouton ✓ pour appliquer les changements et "OUI" pour confirmer



le disque est monté (visible) mais pas encore utilisé (non Référencé)

Stockage et dossier partagés

appuyer sur +



pour ajouter un dossier partagé

Nom : **partage1** (le nom de votre partage)

le système de fichiers : **dev/sdb1 [EXT4, 2.03 MiB (1%) used, 32.50 GiB available]** (celui qui a été partagé dans Stockage)

le chemin relatif : **partage1/** (donné automatiquement par le système)

les permissions sur ce dossier partagé : **Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: lect. seule** (laisser en implicite pour l'instant)

et le bouton "Enregistrer"

Enregistrer


il faut appuyer sur le bouton ✓ pour appliquer les changements et "OUI" pour confirmer

Changements de configuration en attente
Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

Stockage | Dossiers partagés

Nom	Périphérique	Chemin relatif	Chemin absolu	Référencé	Étiquettes
partage1	/dev/sdb1	partage1/	/srv/dev-disk-by-uuid-4646b1b2-6560-49c8-b5bd-dd25864a1cea/partage1	✓	

0 sélectionné / 1 total



Si l'on va dans stockage -> système de fichier , on voit que le disque est maintenant Référencé

Stockage | Systèmes de fichiers

Périphérique	Type	Disponible	Utilisé	Monté	Référencé	Status
/dev/sdb1	EXT4	32.50 GiB	2.04 MiB	✓	✓	Online

0 sélectionné / 1 total

Montage SAMBA pour Windows

Aller dans :

-> Services -> SMB/CIFS -> Paramètres

Cochez les cases en **jaunes** :

Activé = ✓

Navigable = ✓

Heriter des ACL = ✓

Last update: 2025/10/23 start:raspberry:nas:openmediavault https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1761208548 10:35

Heriter des autorisations = ✓

Version minimum du protocole = SMB2


Activer NETBIOS = ✓

Activer le serveur WINS = ✓

Utiliser SendFile = ✓

E/S Asynchrones = ✓

Bien sur Faire "**Enregistrer**" et appliquer ✓ et "OUI"



Ensuite dans :

-> **Services -> SMB/CIFS -> Partages**

Appuyer sur le +



Cochez les cases en **jaunes** :

Activé = ✓

Shared Folder = **partage1 [on /dev/sdb1, partage1/]** (dossier partagé dans stockage)

Navigable = ✓

Heriter des ACL = ✓

Heriter des autorisations = ✓

Cacher les fichiers systemes = ✓

Bien sur Faire "**Enregistrer**" et appliquer ✓ et "OUI"

openmediavault

Tableau de bord

Système

Réseau

Stockage

Services

NFS

Rsync

SMB/CIFS

Paramètres

Partages

SSH

Utilisateurs

Diagnostics

Services | SMB/CIFS | Partages | Crée

Activé

Shared folder *

partage1 [on /dev/sdb1, partage1/]

The location of the files to share.

Commentaire

This is a text field that is seen next to a share when a client queries the server.

Public

Non

If 'Guests allowed' is selected and no login credential is provided, then access as guest. Always access as guest when 'Guests only' is selecting. In this case no password is required to connect to the share. Make sure that the guest user nobody can access the files.

Lecture seule

Si ce paramètre est activé, les utilisateurs ne pourront pas créer ou modifier de fichiers dans le partage.

Navigable

Contrôle si le partage peut-être vu dans la liste des partages dans une vue ou liste réseau.

Support de Time Machine

Activer le support Time Machine pour ce partage.

Chiffrement des échanges

Force le chiffrement en transmission pour ce partage. Les clients qui ne supportent pas le chiffrement se verront refuser l'accès au partage.

Hériter des ACL

Ce paramètre peut être utilisé pour s'assurer que si des ACL, par défaut existent sur les répertoires parents, elles seront toujours honorées lors de la création d'un nouveau fichier ou répertoire dans ces répertoires parents.

Hériter des autorisations

Ce paramètre peut être utilisé sur les répertoires et répertoires pour que les autorisations écrasent. Cela peut être utile sur les systèmes avec de nombreux utilisateurs afin de permettre à un dossier partage d'être utilisé avec différentes autorisations par chaque utilisateur.

Activer la corbeille

Cela crée une corbeille dans le partage.

Taille maximale de fichier

Sans restriction

Retention time

Files in the recycle bin will be deleted automatically after the specified number of days. Set to 0 for manual deletion.

Cacher les fichiers systèmes

Ce paramètre détermine si les fichiers commençant par un point apparaissent comme des fichiers cachés

Attributs étendus

Permettre aux clients d'essayer de stocker des attributs d'état OS/2 étendus dans un dossier partagé.

Conserver les attributs DOS

Si ce paramètre est activé, Samba tentera de lire d'abord les attributs DOS (Système, Caché, Archive ou Lecture seule) à partir d'un attribut étendu du système de fichiers, avant d'appliquer les attributs DOS aux bits de permissions UNIX. Les attributs DOS seront alors stockés dans un attribut étendu du système de fichiers UNIX, associé avec le fichier ou le répertoire.

Cette option est un ensemble, séparé par une virgule, un espace ou des tabulations, d'hôtes qui sont autorisés à accéder à ce partage. Vous pouvez spécifier les hôtes par leurs noms ou leur adresse IP. Laissez ce champ vide pour utiliser les paramètres par défaut.

Hôtes interdits

Cette option est un ensemble, délimité par une virgule, un espace ou des tabulations, d'hôtes qui sont PAUS autorisés à accéder à ce partage. Lorsque les listes sont en conflit, la liste des autorisations a la priorité. Dans le cas où il est nécessaire de refuser tous les hôtes par défaut, utilisez le mot clé ALL, jouez avec des noms (0.0.0.0), puis spécifiez explicitement les hôtes autorisés dans la liste previous à cet effet.

Auditor les opérations sur les fichiers

Options supplémentaires

Veuillez vous référer aux [options du manuel](#) pour plus de détails.

Annuler

Enregistrer

Creation et paramétrage utilisateurs

Pour creer un compte utilisateur allez dans :


-> **Gestion des utilisateurs** -> **Utilisateurs**

Gestion des utilisateurs | Utilisateurs

Nom	Adresse mail	Groupes	Étiquettes
Aucune donnée à afficher.			
0 sélectionné / 0 total			

Appuyer sur le +





Nom = utilisateur1 (donner le nom que vous voulez)

Adresse mail = pas obligé

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *


Groupes = _ssh (pour connection futur SFTP)

Bien sur Faire “**Enregistrer**” et appliquer ✓ et “OUI”

Test connexion sous windows 11


Ouvrez une session Windows (je ferais le test avec Windows 11)

Ouvrez le gestionnaire de fichier :



Puis sur “Reseau”

Last update: 2025/10/23 start:raspberry:nas:openmediavault https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1761208548 10:35



Cliquez sur le nom du serveur SAMBA , ici c'est "Fablab Serveur"

▼ Ordinateur



FABL^ALAB-SERVEUR

On retrouve le dossier partagé “partage1” que l'on peut ouvrir et inserer ses documents

The screenshot shows a file explorer interface with a sidebar and a main content area. The sidebar on the left lists 'Ce PC' and its contents, including 'Disque local (C:)', 'Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions', and a folder named 'tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)'. The main content area displays a tree view of files and folders. At the top, there are links for 'Accueil', 'Galerie', and 'OneDrive'. Below these are several standard folders: 'Bureau', 'Téléchargements', 'Documents', 'Images', 'Musique', 'Vidéos', and 'tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)'. Under 'tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)', there are sub-folders 'test001' and 'partage2'. At the bottom of the main area, there is a section labeled 'Réseau'.

- Accueil
- Galerie
- OneDrive
- Bureau
- Téléchargements
- Documents
- Images
- Musique
- Vidéos
- tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)
 - test001
 - partage2
- Ce PC
 - Disque local (C:)
 - Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions
 - tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)
- Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions
 - cert
 - NT3x
 - OS2
- Réseau

Sauvegarde sur Nas à partir de windows 11

1. Ouvrir sauvegarde Win + R + control
2. Sauvegarde automatique sur réseaux
3. Réglage de la sauvegarde sur le Nas avec possibilité de planification

[sauvegarde automatique](#)

Autorisations NAS

[Nas permissions EN](#)

Autorisations NAS dans OMV7

Général

L'objectif de ce document est de fournir une explication générale des paramètres de contrôle d'accès, à l'aide des partages réseau Samba, dans un réseau peer-to-peer. Il s'agit d'une brève explication des autorisations, telles qu'implémentées dans l'interface graphique d'Openmediavault, avec quelques exemples utilisables.

Elle ne s'applique pas directement aux environnements LDAP ou Domaines. Dans le Guide des nouveaux utilisateurs d'Openmediavault, dans les sections Configuration d'un dossier partagé et Crédit d'un partage réseau SMB/CIF « Samba », des sélections d'autorisations ont été effectuées qui permettront à TOUS les utilisateurs du réseau local de se connecter aux partages du serveur OMV avec un accès en écriture. Pour les administrateurs de réseau local domestique, avec un ou deux utilisateurs, cela peut être suffisant. D'un autre côté, certains utilisateurs à domicile voudront peut-être empêcher les enfants de supprimer des fichiers et prévoir d'autoriser les connexions d'invités avec un accès en lecture seule. De plus, les petites entreprises peuvent souhaiter accorder ou restreindre l'accès des employés à des actions spécifiques. Ces scénarios nécessiteront que des autorisations soient implémentées pour le contrôle d'accès aux partages NAS.

Une loi immuable pour une bonne sécurité des serveurs

Le mot de passe du compte root (le superutilisateur du serveur) doit être fort et NE doit PAS être partagé. Bien que cela ne soit pas pratique lors de l'exploitation d'un serveur SOHO ou NAS professionnel, le nombre d'utilisateurs connaissant le mot de passe du compte root doit être réduit au minimum. (Dans le cas d'utilisation professionnelle, il doit y avoir au moins deux administrateurs avec un accès root.)

Openmediavault dispose d'un autre compte super utilisateur « admin » qui est utilisé pour se connecter à l'interface graphique d'administration Web. Étant donné que cet utilisateur dispose de capacités « de type utilisateur root », le mot de passe de admin ne doit pas non plus être partagé.


La raison pour laquelle il est important de contrôler qui a accès aux comptes root et admin ainsi que

leurs mots de passe est que ce niveau d'accès peut être utilisé pour remplacer ou contourner toutes les autorisations décrites dans ce document.

Une connexion au poste de travail


Dans la plupart des environnements LAN de groupe de travail, les utilisateurs se connectent à leur PC à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques. Ces « informations d'identification » sont stockées localement et sont associées à des autorisations qui permettent d'accéder au PC local, à ses dossiers et fichiers, ainsi qu'à d'autres ressources du poste de travail. Une recherche de nom d'utilisateur est effectuée, le mot de passe est vérifié et si tous correspondent, l'accès au poste de travail est accordé. Une connexion au serveur « local » est très similaire, permettant l'administration du serveur local.

Username + password



Accès au partage NAS


Il en va de même, indirectement, pour l'accès aux partages réseau. Lorsqu'un client LAN demande l'accès à un partage réseau, un processus d'authentification en arrière-plan est en cours et n'est pas visible pour l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur est connecté à un poste de travail, celui-ci agit comme un « proxy » d'authentification, offrant les informations d'identification de l'utilisateur connecté (nom d'utilisateur + mot de passe) au serveur.



Si le processus d'authentification échoue, l'utilisateur peut être invité à fournir d'autres informations d'identification (un autre nom d'utilisateur et un autre mot de passe) ou l'accès est refusé.



Si le processus d'authentification aboutit, l'accès est accordé et le partage est ouvert.



C'est la base pour configurer un accès transparent pour les utilisateurs connectés aux postes de travail lorsqu'ils tentent d'accéder aux partages réseau NAS.

Dans un environnement de groupe de travail, il est relativement facile d'accorder l'accès aux partages par nom d'utilisateur et mot de passe, mais cela nécessite une certaine configuration. Comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, le serveur Openmediavault (ci-après dénommé OMV) doit connaître les noms d'utilisateur et les mots de passe des utilisateurs qui peuvent tenter d'accéder aux partages avec les autorisations activées.

Permissions suite sur pdf

omv7_nas_permissions_omv7.pdf

Utilitaires, maintenance et sauvegarde

Backup sur OpenMediaVault : WinSCP, Putty, MC, Rsync,

Securité sur OMV

Wireguard pour OMV7 : VPN

VPN sur OpenMediaVault : WireGuard

Let'sencrypt : acces en HTTPS

[Letsencrypt FR](#)

[Certificats SSL et let'sencrypt FR](#)

[let-s-encrypt-serveur_web.pdf](#)

Firewall : parefeux

[parefeux](#)

Fail2ban

[Fail2ban](#)

sauvegarde

Backup , sauvegarde OMV

From:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1761208548>

Last update: 2025/10/23 10:35

