

# Changement de mot de passe Node red

## Securiser votre installation Node-red

### Securisé Node-Red

-1- Installer "node-red-admin" avec sudo ( se connecter en ssh ou sur le serveur node-red en mode commande ) :

#### admin.txt

```
sudo npm install -g node-red-admin
```

-2- Creer un mot de passe

#### creation.txt

```
node-red-admin hash-pw
```

-3- Faire une copie du hash du mot de passe crée

```
pi@nodered2:~ $ node-red-admin hash-pw
Password:
$2b$08$rUJZw3xRP1gcgCtLLaoEK.FwsIJ0fm5/eGTwL.cjZ2hTpEj1ZW7mm
pi@nodered2:~ $
```

-4- Ouvrir le fichier "setting.js" se trouvant dans le repertoire /home/pi/.node-red avec nano

#### copie.txt

```
sudo nano .node-red/settings.js
```

-5- Copier le nouveau Hash : Dans le fichier setting.js modifier les lignes à partir de "adminAuth" en enlevant les / et en remplaçant le user si besoin et surtout faire la copie du Hash du mot de passe à la place de celui existant entre guillemets " " de la ligne password, et faire Ctrl O et Ctrl x ( pour sauvegarder )

#### copie1.txt

```
adminAuth: {
  type: "credentials",
  users: [{
    username: "admin",
    password:
```

```
"$2b$08$rUJZw3xRP1gcgCtLLaoEK.FwsIJ0fm5/eGTwL.cjZ2hTpEj1ZW7mm>"
  permissions: "*"
    }]
  },
```

## Reinitialiser le mot de passe ou le changer ou ajouter un utilisateur

-1- installer node-red admin [Doc](#)

```
npm install -g --unsafe-perm node-red-admin
```

-2- Reinitialiser MDP ou ajouter utilisateurs ( suivre les instructions )

```
node-red admin init
```

From: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:nodered:mdp&rev=1768148035>

Last update: **2026/01/11 17:13**

